

一、核心格式规则

- 1. 普通按键：直接使用字符（如 `a`、`5`）或官方命名（如 `{Enter}`）；
- 2. 修饰键前缀：无顺序要求，直接拼接在按键前（如 `^+s` = Ctrl+Shift+S）；
- 3. 特殊按键：必须用大括号 `{}` 包裹官方命名（如 `{Tab}`、`{F1}`）；
- 4. 大小写无关：字母按键大小写等效（`^A` = `^a`）；
- 5. 组合规则：修饰键 + 普通/特殊按键（如 `!{Space}` = Alt+空格）。

二、修饰键（组合键前缀）

符号	对应按键	优先级	示例（搭配 S 键）	实际效果
<code>^</code>	Ctrl（控制键）	1	<code>^s</code>	Ctrl+S
<code>!</code>	Alt（交替键）	1	<code>!s</code>	Alt+S
<code>#</code>	Win（徽标键）	1	<code>#s</code>	Win+S
<code>+</code>	Shift（上档键）	1	<code>+s</code>	Shift+S
<code><</code>	Left（左修饰键）	2	<code><^s</code>	左 Ctrl+S
<code>></code>	Right（右修饰键）	2	<code>>!s</code>	右 Alt+S
<code>*</code>	通配符（忽略修饰键）	3	<code>*^s</code>	任意 Ctrl+S（含左右）
<code>~</code>	传递原按键（不拦截）	3	<code>~^s</code>	触发脚本且保留原按键功能
<code>\$</code>	避免自身触发	3	<code>\$^s</code>	防止 Send 指令触发自身

组合修饰键示例

- `^+v` = Ctrl+Shift+V（默认粘贴快捷键）
- `#!+f` = Win+Alt+Shift+F

- <^>!s = 左 Ctrl+右 Alt+S
- *#a = 任意 Win 键+A (左/右 Win 均可)

标点/符号（主键盘）

符号	示例	实际效果	符号	示例	实际效果
!	^!	Ctrl+!（需 Shift）	@	^@	Ctrl+@（需 Shift）
#	^#	Ctrl+#（需 Shift）	\$	^\$	Ctrl+\$（需 Shift）
%	^%	Ctrl+%（需 Shift）	^	^^	Ctrl+^（需 Shift）
&	^&	Ctrl+&（需 Shift）	*	^*	Ctrl+*（需 Shift）
(^(Ctrl+(（需 Shift）)	^)	Ctrl+)（需 Shift）
_	^_	Ctrl+_（需 Shift）	+	^+	Ctrl++（需 Shift）
=	^=	Ctrl+=	-	^-	Ctrl+-
[^[Ctrl+[]	^]	Ctrl+]
\	^\	Ctrl+\	;	^;	Ctrl+;
'	^'	Ctrl+'	,	^,	Ctrl+,
.	^.	Ctrl+.	/	^/	Ctrl+/-

三、功能键（F 键）

按键名	格式示例	说明
F1-F12	{F1}	基础功能键
F13-F24	{F13}	扩展功能键（部分键盘支持）

	!{F5}	Alt+F5
	^+{F12}	Ctrl+Shift+F12

四、控制键/特殊键（必须加{ }）

1. 编辑键区

按键名	格式示例	实际效果
Enter	{Enter}	回车键
Tab	{Tab}	制表键
Backspace	{Backspace}	回退键（删除前一个字符）
Delete	{Delete}	删除键（删除后一个字符）
Insert	{Insert}	插入键
Home	{Home}	行首键
End	{End}	行尾键
PageUp	{PageUp}	上翻页键
PageDown	{PageDown}	下翻页键

2. 方向键

按键名	格式示例	实际效果
Up	{Up}	上方向键
Down	{Down}	下方向键

Left	{Left}	左方向键
Right	{Right}	右方向键
	^{Left}	Ctrl+左方向键

3. 功能控制键

按键名	格式示例	实际效果
Esc	{Esc}	退出键
Space	{Space}	空格键
CapsLock	{CapsLock}	大小写锁定键
NumLock	{NumLock}	数字锁定键
ScrollLock	{ScrollLock}	滚动锁定键
Pause	{Pause}	暂停键
Break	{Break}	中断键

4. 修饰键单独触发

按键名	格式示例	实际效果
LCtrl	{LCtrl}	左 Ctrl 键
RCtrl	{RCtrl}	右 Ctrl 键
LAlt	{LAlt}	左 Alt 键
RAlt	{RAlt}	右 Alt 键
LShift	{LShift}	左 Shift 键

RShift	{RShift}	右 Shift 键
LWin	{LWin}	左 Win 键
RWin	{RWin}	右 Win 键
AppsKey	{AppsKey}	右键菜单键（Win 键旁）

5. 小键盘区

按键名	格式示例	实际效果
Numpad0-Numpad9	{Numpad5}	小键盘数字键
NumpadDot	{NumpadDot}	小键盘小数点
NumpadDiv	{NumpadDiv}	小键盘除号 (/)
NumpadMult	{NumpadMult}	小键盘乘号 (*)
NumpadAdd	{NumpadAdd}	小键盘加号 (+)
NumpadSub	{NumpadSub}	小键盘减号 (-)
NumpadEnter	{NumpadEnter}	小键盘回车键

6. 多媒体键（部分键盘支持）

按键名	格式示例	实际效果
VolumeUp	{VolumeUp}	音量增大
VolumeDown	{VolumeDown}	音量减小
VolumeMute	{VolumeMute}	静音键
MediaPlayPause	{MediaPlayPause}	播放/暂停

MediaNext	{MediaNext}	下一曲
MediaPrev	{MediaPrev}	上一曲
MediaStop	{MediaStop}	停止播放
BrowserBack	{BrowserBack}	浏览器后退
BrowserForward	{BrowserForward}	浏览器前进
BrowserRefresh	{BrowserRefresh}	浏览器刷新
BrowserHome	{BrowserHome}	浏览器主页
BrowserSearch	{BrowserSearch}	浏览器搜索

7. 特殊符号/扩展键

按键名	格式示例	说明
PrintScreen	{PrintScreen}	截图键
CtrlBreak	{CtrlBreak}	Ctrl+Break 组合
AltTab	{AltTab}	Alt+Tab 切换窗口
AltShiftTab	{AltShiftTab}	Alt+Shift+Tab 反向切换
CtrlEsc	{CtrlEsc}	Ctrl+Esc 打开开始菜单